



## ご挨拶

いつもお世話になっております。

AnyONE サポートセンターより AnyONE に関する情報をお届けします。

AnyONE には、マスターの設定で表示の変更をできる箇所があります。初期の設定のまま使うことも可能ですが、少し変更することでさらに便利になることもあります。

今回は、そんな事例を紹介します。

**Q.** 物件コードが数字の連番なのですが、物件コードで建築した年が分かるようにできませんか？

出	コード	物件名	かな	施主名	事業主名	都道府県	市区町村	住所1
<input type="checkbox"/>	000172	千山 建築様	ひらやま あやみさ	千山 建築		大阪府	岸和田市	売木町11-2
<input type="checkbox"/>	000111	石井 建築様	いしやま てるこ	石井 浩二		大阪府	貝塚市	小瀬4-12
<input type="checkbox"/>	000170	梅宮 宏様	うめみや ひろし	梅宮 宏		大阪府	大阪市東区	滝生3-33
<input type="checkbox"/>	000182	高橋 様	たかどう まさてい	高橋 高男		大阪府	大阪市阿倍野区	昭和町1
<input type="checkbox"/>	000173	梅宮 宏様	うめみや ひろし	赤井 利一		大阪府	大阪市東区	滝生2-33
<input type="checkbox"/>	000169	宛注 宇 様	はつちゅう まなぶ	宛注 宇		大阪府	大阪市阿倍野区	昭和町1-1-1
<input type="checkbox"/>	000168	実行 予 様	じつこう よさてい	実行 予		大阪府	大阪市阿倍野区	昭和町1-2-1
<input type="checkbox"/>	000167	山本 義男様	やまもと よしお	山本 義男		大阪府	大阪市阿倍野区	昭和町5-1-30
<input type="checkbox"/>	000107	中村 昌雄様	なかむら 昌雄	中村 昌雄		大阪府	大阪市住吉区	新堀子町1-2-4
<input type="checkbox"/>	000106	河田 高志様	かた たかし	河田 高志		大阪府	大阪市北区	扇町99-1
<input type="checkbox"/>	000100	石山 利宏	いしやま 利宏	石山 利宏		大阪府	岸和田市	売木町2-33
<input type="checkbox"/>	000150	藤井 様	ふじい 様	藤井 恒夫		大阪府	豊崎市	桑原上2-7
<input type="checkbox"/>	000110	石井 様	いしやま 様	石井 博一		大阪府	貝塚市	久保349-32



**A.** 物件コード、工事コード、顧客コードは発番ルールを設定することができます。発番ルールに年を表す表記を加えることで、物件コードで建築した年を表示することが可能です。ただし、年の更新は手動ですのでご注意ください。

発番ルールの発番番号の前に年を表す表記を記入します。  
例) H28-%3N  
H28 は平成 28 年  
- はそのまま表示されます。  
%3N は 3 桁の数字です。  
年を表す H28 は自動でカウントしないので、年が変わったときに手動で変更してください。

**注意**  
年を表す H28 は自動でカウントしないので、年が変わったときに手動で変更が必要です。設定の際は、書き換えるのを忘れないでください。

工事コードは H28- と数字 3 桁で発行されます。

エニワンサポート通信はエニワンサポートホームページからもダウンロードできます。  
<https://anyone-support.com/>